

Vorlage:Button

Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten. Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

Version 1.0

Erzeugt einen individuellen Button.

Verwendung

Fügen Sie den Code

```
{{Button|text=Link zur Hauptseite|link=Hauptseite}}
```

ein und ändern Sie beliebig die Variablen.

Keine Beschreibung.

Vorlagenparameter

| Parameter | | Beschreibung | Typ | Status |
|----------------------------|------|--|----------|---------------|
| Text | text | Text auf dem Button | Zeile | erforderlich |
| | | Standard leer Beispiel leer Autowert leer | | |
| Link für den Button | link | Der Nutzer wird bei einem Klick zu diesem Link geleitet. Hier können Wikiseiten, als auch absolute Links zu externen Webseiten angegeben werden. | Zeichene | vorgeschlagen |
| | | Standard leer Beispiel leer Autowert leer | | |



| Parameter | | Beschreibung | Typ | Status |
|--------------------------------------|---------------|--|----------|---------------|
| Button einfärben | buttoncolored | <p>Hier kann der Button mit der Hauptfarbe des Wikis eingefärbt werden</p> <p>Standard 0</p> <p>Beispiel leer</p> <p>Autowert 0</p> | Boolesch | vorgeschlagen |
| Ausrichtung des Buttons | alignment | <p>keine Beschreibung</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel left, center, right</p> <p>Autowert</p> | Zeile | optional |
| Anker/Sprungziel für den Link | anker | <p>Hier kann ein Anker/Sprungziel auf der Zielseite des Links angegeben werden. Anker können z.B. Überschriften (Komplett kopieren und hier einfügen) oder andere HTML-Anker (HTML-Element ID) sein.</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel leer</p> <p>Autowert leer</p> | Zeile | optional |